

넷미팅으로 원격콘트롤 하기.


넷미팅(CONF)을 실행시킨 후

도움말-Windows Netmeeting 정보를 클릭하면 IP정보를 알 수 있습니다.

공유기를 사용한다면 DMZ수정을 하시고 나서 하세요

원격관리자와 원격관리를 받을 대상자는 성과 이름을 알기 쉽게 수정하도록 합니다.(권장)



넷미팅(CONF)을 실행시킨 후 도구 - 옵션에서 아래처럼 수정하면 됩니다.



1. 원격관리자는 자신의 IP를 확인 후 대상자에게 전화로 알려줍니다.

2. 원격관리를 받을 대상자는 (이하 대상자라 칭함)

좌측하단의 시작을 누르고
실행을 선택하여
CONF 를 입력하고 확인을
누른다.




2. 전화기를
클릭 한다.

원격관리자가
전화로 불러주는
IP를 입력 한다.


3. 원격관리자는 넷미팅(CONF)을 실행시킨 후 기다리다가

원격관리자는

아래의 수락 버튼을 클릭한다.




4. 대상자는




1. 자신이 아닌 원격관리자를 선택한다.
2. 프로그램공유 버튼을 누른다.

①


②



5. 원격관리자



참 고 그 림 (성 , 이름 바꾸기)




도구-옵션을
누르면
성 이름 변경이
가능함.

옵션 [?] [X]

일반 [보안] [오디오] [비디오]

내 디렉터리 정보

 다른 사용자가 디렉터리에서 사용자를 찾을 때 사용하거나 모임 중에 볼 수 있는 사용자 정보를 입력하십시오.

성(L):


이름(F):

전자 메일 주소(E):

위치(C):

설명(M):

디렉터리 설정

 디렉터리(D):

☐ 디렉터리에 내 이름을 표시 안함(Q)

☒ NetMeeting을 시작할 때 디렉터리 서버에 로그인(G)

☐ Windows를 시작할 때 백그라운드로 NetMeeting 시작(B)

☒ 작업 표시줄에 NetMeeting 아이콘 표시(S)