원격에서 Xmanager로 X-window 실행하기

첫 번째로 부팅 레벨을 바꿔주는 /etc/inittab

두 번째로 데스크탑 설정파일인 /etc/X11/gdm/gdm.conf

세 번째로 서버 재시작

[root@RHEL ~]# vi /etc/inittab

Runlevel 5로 수정 - id:**5**:initdefault:



[root@RHEL ~]# vi /etc/X11/gdm/gdm.conf

[security]

DisallowTCP=False

[xdmcp]

Enable=1





Xmanager가 설치되면 Xbrower도 설치된다.

Xbrower 실행

새로만들기






세션 생성 마법사
X 서버 설정
X 서버 프로파일을 선택하고 디스플레이 번호를 지정합니다.
X 서버 프로파일을 선택합니다. 필요한 경우, [설정] 버튼을 클릭하여 선택된 프로파일을 설정할 수 있습니다.
X 서버 프로파일:
자동 선택
설정(C)...
디스플레이 번호를 자동으로 할당합니다(A).
디스플레이 번호(D):
0
< 뒤로(B)
다음(N) >
끝내기
취소


세션 생성 마법사
새 세션
새 세션의 이름을 입력하십시오.
세션 이름을 입력하십시오. (주의: 세션 이름은 파일 이름으로 사용되므로 파일 이름으로 유효한 문자들을 입력해야 합니다.)
이름(A):
RHEL4
세션 생성 마법사가 끝날 때 이 세션을 실행합니다(E).
< 뒤로(B)
다음(N) >
끝내기
취소


Xbrowser
파일(F) 보기(V) 도구(T) 도움말(H)
새로 만들기
새로 고침
등록 정보
주소
xsession://RHEL4
이동
RHEL4
XMANAGER2
The World's Best PC X Server
1 개체
XDMCP 로컬 브로트케스트: on


RHEL4 (RHEL:177) - Xmanager 2.0 (평가판) [:0.0]
세션(S) 언어(L) 테마(T) 연결 끊기(I) 11월 27일 (월), 오후 2:43
RHEL에 오신 것을 환영합니다
사용자이름(U):
사용자 이름을 입력하십시오
확인(O)